

# TOPIX:8

## Installationsanleitung

Diese Anleitung führt Sie durch die Installation der TOPIX:8 Software und erläutert folgende Themen:

Anforderungen.....	2
Voraussetzungen für TOPIX:8 Benutzer .....	3
Konfigurationsstecker.....	3
Zusätzliche Systemerweiterungen, Hilfsprogramme und Antivirensoftware .....	3
TOPIX:8 erstmals unter Mac OS X installieren.....	4
TOPIX:8 erstmals unter Windows installieren.....	7
Bestehende Programmversion auf TOPIX:8 aktualisieren .....	9
TOPIX:8 beenden .....	10
TOPIX:8 starten.....	10
Datadatei beim erstmaligen Start von TOPIX:8 mit Einrichtungsassistenten anlegen .....	11
Einen weiteren Arbeitsplatz installieren/freischalten .....	15
Installation/Freischaltung eines Zusatzmoduls .....	15
Aktivierung des Zusatzmoduls .....	15
Installation von Ghostscript (Windows) .....	16
TOPIX:8 Menüs und deren Tastenkombinationen.....	17

# Installationsanleitung

TOPIX:8 kann am Einzelplatz oder in einer Mehrplatzumgebung auf verschiedenen Betriebssystemen erstmals oder als Aktualisierung einer benutzten Programmversion installiert werden. Je nach Betriebssystem gibt es Unterschiede im Aussehen einiger Bedienelemente, Unterschiede rein optischer Natur und ohne funktionale Abweichungen in TOPIX:8. Besonderheiten in der Bedienung werden mit diesen Symbolen angezeigt:

1-Platz	Mehrplatzbetrieb	Betriebssysteme
Einzelplatz	Arbeitsplatz Server	Mac OS X 10.4/10.5 Windows XP/2003/Vista/2008

## Anforderungen

Die aktuellen Systemanforderungen finden Sie unter <http://www.topix.de/systemanforderungen>. Zur Zeit der Drucklegung gelten folgende Systemanforderungen für TOPIX:8.

Betriebssystem	Macintosh PC	Mac OS X ab Version 10.4.11 Windows XP/2003/Vista/2008 <sup>1</sup>
Prozessor	Macintosh PC	mindestens 1 GHz empfohlen ab 1,5 GHz <sup>2</sup> mindestens Pentium 4 mit 2 GHz / Athlon 2000 etc., empfohlen Pentium 4 ab 3 GHz / Athlon 64 / Intel Core Duo
Software	PC	Quicktime für Windows, kostenlos unter <a href="http://www.apple.com/quicktime/download">http://www.apple.com/quicktime/download</a> Ghostscript Druckertreiber für PDF Dokumente, kostenlos unter <a href="http://www.topix.de/ghostscript/">http://www.topix.de/ghostscript/</a>
Datenbank		relationale Client-Server-Datenbank 4D bzw. 4D Server im Lieferumfang enthalten
Schnittstelle		freier USB-Anschluss am Einzelplatz- bzw. Serverrechner nicht erforderlich am Arbeitsplatzrechner
Festplatte		mindestens 1 GB freie Kapazität
Speicher		Arbeitsplatz: mindestens 1 GB RAM, empfohlen 2 GB RAM Server: abhängig von der Datenbankgröße sind bis zu 4 GB RAM und schnelle Festplatten (evtl. RAID) sinnvoll
Bildschirm		Farbmonitor mit mindestens 1024 x 768 Bildpunkten
Mehrplatz- betrieb		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ eigenständiger Serverrechner empfohlen (bei Mehrkern-Prozessoren können Server und Client auf dem selben Rechner laufen);</li><li>➤ heterogener Netzwerkbetrieb möglich (Arbeitsplätze Windows und Mac OS X gemischt, gleichgültig ob Server unter Windows oder Mac OS X);</li><li>➤ Netzwerkprotokoll TCP/IP;</li><li>➤ 100 MBit-Netzwerk oder schneller empfohlen</li></ul>

<sup>1</sup> Bis Version 8.4 von TOPIX:8 wird auch noch Windows 2000 unterstützt

<sup>2</sup> Ab Version 8.5 von TOPIX:8 ist ein Serverrechner mit Intel-Prozessor erforderlich

# Voraussetzungen für TOPIX:8 Benutzer

Sie verfügen über Basiswissen zur Bedienung des Computers, wie es die Benutzerhandbücher vermitteln.

Sie setzen ein deutsches Betriebssystem und eine Tastatur mit deutschem Tastaturlayout ein. Andernfalls können Computer-Meldungen von den hier aufgeführten abweichen.

Sie haben den Konfigurationsstecker erhalten und an einen USB Anschluss Ihres Computers gesteckt.

## Konfigurationsstecker

TOPIX:8 wird mit einem Konfigurationsstecker ausgeliefert. Dieser enthält Ihre individuelle Lizenznummer sowie die erworbene Kombination von TOPIX:8 Modulen und ist an der USB Schnittstelle Ihres Rechners anzustecken.

Lizenznnehmer der Server-Version geben mit dem Anbringen des Konfigurationssteckers am Server die Anzahl der Arbeitsplätze frei, die gleichzeitig auf ein spezielles Modul zugreifen können. Mit dem zentralen Konfigurationsstecker kann von beliebigen Arbeitsplatzrechnern im Netzwerk auf die Datenbank zugegriffen werden, bis die maximale Anzahl der Grundmodul-Lizenzen erreicht ist. Analog können diese Arbeitsplätze dann auf lizenzierte Module wie Zahlungsverkehr, Anlagenbuchhaltung oder weitere zugreifen, bis deren maximale Lizenzanzahl erreicht ist.

Der zentrale Konfigurationsstecker kann alternativ auch am Arbeitsplatzrechner in Verbindung mit einer Einzelplatzversion verwendet werden (z.B. zu Testzwecken).

Der Konfigurationsstecker enthält den TOPIX Lizenzschlüssel und ist daher sorgfältig aufzubewahren.

Bei Verlust oder mechanischer Beschädigung des Steckers ist kein kostenfreier Ersatz möglich.

Der elektronisch defekte Konfigurationsstecker wird von der TOPIX AG kostenfrei getauscht. In diesem Fall senden Sie den defekten Stecker per Wertbrief/Einschreiben oder Paketdienst an:


### TOPIX Informationssysteme AG

Rudolf-Diesel-Straße 14

85521 Ottobrunn

Ohne Konfigurationsstecker läuft die TOPIX Software nur als Demoversion, jedoch nicht am Server. Der Funktionsumfang umfasst beinahe die Vollversion. Limitierungen bestehen in der Auftragsverwaltung nur in der beschränkten Anzahl an Firmen, Personen, Angeboten, Lieferscheinen und Rechnungen, bei der Finanzbuchhaltung in der Anzahl der buchbaren Belege sowie dem Fehlen von Funktionen, die für die eigentliche Buchhaltung unwichtig sind, z.B. zur Benutzerverwaltung.

Durch Starten des Programms ohne Konfigurationsstecker können Sie jedoch auch die nicht lizenzierten Module testen, da im Demomodus alle Module verfügbar sind. Dies gilt jedoch nicht für den Mehrplatzbetrieb.



Tritt die oben angezeigte Meldung trotz korrekter Installation auf, lesen Sie die Hinweise im Kapitel Fehlerbeseitigung im Grundmodul Handbuch.

## Zusätzliche Systemerweiterungen, Hilfsprogramme und Antivirensoftware

Die TOPIX Software arbeitet mit den meisten Systemerweiterungen. Sollten Sie eine Inkompatibilität feststellen, prüfen Sie bitte zuerst die Versionsnummer der Systemerweiterung. Installieren Sie gegebenenfalls eine aktuelle Version.

Einige aktive Virusschutzprogramme vereiteln die korrekte Aktualisierung der Software. Deaktivieren Sie diese vor der Installation.

## TOPIX:8 erstmals unter Mac OS X installieren

Voraussetzung: Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

Unter Mac OS X kann TOPIX:8 am Einzelplatz oder in einer Mehrplatzumgebung am Server- bzw. Arbeitsplatzrechner installiert werden. Jede Tabellenspalte steht für eine dieser Installationen.

Erscheint in jeder Installation derselbe Dialog, wird nur ein Bild für alle drei Installationen angezeigt.

Gilt ein Dialog nicht für jede Installation, wird ein Bild auf die betreffende(n) Spalte(n) eingegrenzt.

TOPIX8 (...) Einzelplatz      TOPIX8 (...) Server      TOPIX8 (...) Arbeitsplatz

► Den per Lizenz-Mail erhaltenen Link am Internet Browser (z.B. Safari oder Firefox) ausführen

► Auf der Downloadseite den Link für Mac OS X zum Einzelplatz oder Server oder Arbeitsplatz klicken

TOPIX:8 wird in den Ordner Downloads geladen

► Auf diesen Download TOPIX8\_...\_.dmg doppelklicken

Ein Ordner mit ausschließlich diesem Programm erscheint

TOPIX8(...)Einzelplatz      TOPIX8(...)Server      TOPIX8(...)Arbeitsplatz

► Auf dieses Programmsymbol doppelklicken

Eine Abfrage erscheint, ob Sie die Programme wirklich öffnen möchten:

„TOPIX8 810d3 Server“ ist ein Programm, das aus dem Internet geladen wurde. Möchten Sie es wirklich öffnen?  
„TOPIX8 810d3 Server“ befindet sich auf dem Image „TOPIX8\_810d3\_Server.dmg“. Safari hat dieses Festplatten-Image heute um 10:27 von topix.de geladen.

Beim Öffnen von Programmen auf diesem Image nicht warnen

Webseite anzeigen      Abbrechen      Öffnen

► Auf **Öffnen** klicken

Das Kennwort, mit dem Sie sich am Rechner einloggen, wird abgefragt

Sie müssen für „TOPIX8 810d3 Server“ Ihr Kennwort eingeben.

Name: Heinrich Tardt  
Kennwort:

Details      ?      Abbrechen      OK

► Ihr Kennwort eingeben und auf **OK** klicken

Der TOPIX:8 Eröffnungsdialog erscheint:

► Auf **Fortfahren...** klicken

Der Dialog Wichtige Hinweise erscheint:

Bei der Erstinstallation von TOPIX:8 wird ein neues Verzeichnis angelegt, in dem das Programm sowie die dazu gehörigen Dokumente abgelegt werden. Benennen Sie den Ordner nicht um, spätere Updates können so leichter durchgeführt und Hotlineanfragen zügiger beantwortet werden.

TOPIX8 (...)

TOPIX8 (...)

TOPIX8 (...)

**Bitte lesen**

Wichtige Hinweise zur Installation von TOPIX:8 Version 8.0 und neuer

Bevor Sie die neue Version von TOPIX:8 installieren, empfehlen wir, sämtliche Datendateien mit den 4D Tools der bislang verwendeten TOPIX:8-Version zu überprüfen und ggf. notwendige Reparaturen durchzuführen. Weitere Hinweise zu 4D Tools können Sie dem Handbuch TOPIX:8 Grundmodul entnehmen.

Bei der Serverversion sind nach der Installation die Einstellungen für das Backup und den Cachespeicher zu prüfen und ggf. anzupassen.

Beachten Sie, dass der erstmalige Start von TOPIX:8 länger dauern kann, wenn Sie eine Datendatei öffnen, die von einer älteren Version stammt.

Wenn Sie bereits mit einer vorhergehenden Version von TOPIX:5 gearbeitet haben, fertigen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Datendateien an. Hierzu gehören:

- die Datendatei(en), in denen die tatsächlichen Arbeitsdaten gespeichert sind (berücksichtigen Sie bitte ggf. mehrere Segmente)
- die Ordner, die ggf. die Fremddokumente/Anlagen enthalten. Diese haben den selben Namen wie die jeweiligen Datendateien, erweitert durch das Zeichen „\_“ am Ende des Ordnernamens
- ggf. der Ordner "Terminal" (nur bei lizenziertem Modul Zeiterfassung unter Windows) innerhalb des TOPIX:5-Verzeichnisses auf dem Serverrechner.

Feststellen Sie einen neuen Ordner in dem Sie Ihre Datendateien ablegen. Rufen Sie die

Drucken... Sichern... Fortfahren

► Auf **Fortfahren** klicken

Das Zielvolume Macintosh HD > Programme > TOPIX8 (...) Ordner 2008 wird vorgeschlagen

TOPIX8 800MCSEinzel Install.app

Bitte lesen...

Klicken Sie in "Installieren", um die Einzelplatzversion von TOPIX:8 zu installieren.

Zielvolume

Der Ordner "TOPIX8 Ordner 2008" wird im Ordner "Programme" auf "Macintosh HD" erstellt.

Zielvolume: Macintosh HD Beenden

Installieren

► Auf **Installieren** klicken

Vor der Installation erscheint ein Hinweis, der für die Erstinstallation keine Rolle spielt.

Es wird installiert

Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie zuvor eine Sicherungskopie Ihrer Datendateien angefertigt haben!

OK Abbrechen

► Auf **OK** klicken

Die Programme und Ordner von TOPIX:8 werden auf das Zielvolume installiert.

Am Einzelplatz und am Server folgt der Hinweis:

Bei einer Erstinstallation muss noch der Treiber für den USB-Konfigurationsstecker installiert werden. Das hierfür benötigte Installationsprogramm finden Sie im Ordner "Zusätze" innerhalb des TOPIX8 Ordners.

OK

► Auf **OK** klicken

Die Installation war erfolgreich. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Beenden", um das Programm zu beenden. Klicken Sie auf "Fortfahren", wenn Sie weitere Software installieren möchten.

Fortfahren Beenden

► Auf **Beenden** klicken. Die Installation ist beendet.

		
TOPIX8 (...) Einzelplatz	TOPIX8 (...) Server	TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
Sofern noch kein Treiber für den USB-Konfigurationsstecker installiert wurde:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In den Ordner Macintosh HD &gt; Programme &gt; TOPIX8 (...) Ordner &gt; Zusätze wechseln           <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ USB Konfigurationsstecker.pkg doppelklicken</li> <li>➤ Programmanweisungen befolgen</li> </ul> </li> <li>➤ Ihr Kennwort für das Installationsprogramm eingeben und auf <b>OK</b> klicken</li> <li>➤ Nach erfolgreicher Installation auf <b>OK</b> klicken</li> </ul>		
<p>Falls die Installation erfolglos war:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die vorangegangenen Schritte wiederholen, jedoch nun mit dem Installationsprogramm USB Konfigurationsstecker.pkg und nach erfolgreicher Installation auf <b>Neustart</b> klicken</li> </ul>		
<p><small>☞ Haben Sie eine Serverversion mit Einzelplatzberechtigung erworben:</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nun die Einzelplatzversion installieren, wie unter Einzelplatz beschrieben</li> </ul>		

## TOPIX:8 erstmals unter Windows installieren

Für eine erfolgreiche und unterbrechungsfreie Erstinstallation sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:  
Quicktime ab Version 6.5 für Windows muss installiert sein, siehe Link auf Seite 2  
Alle anderen Windows-Anwendungen müssen vor der TOPIX:8 Installation beendet sein

Unter Windows kann TOPIX:8 am Einzelplatz oder in einer Mehrplatzumgebung am Server- bzw. Arbeitsplatzrechner installiert werden. Jede Spalte der dargestellten Tabelle steht für eine dieser Installationen.

Erscheint in jeder Installation derselbe Dialog, wird nur ein Bild für alle drei Installationen angezeigt.

Gilt ein Dialog nicht für jede Installation, wird ein Bild auf die betreffende(n) Spalte(n) eingegrenzt.

			
TOPIX8 (... ) Einzelplatz	TOPIX8 (... ) Server	TOPIX8 (... ) Arbeitsplatz	

► Den per Lizenz-Mail erhaltenen Link am Internet Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer oder Firefox) ausführen

► Auf der Downloadseite den Link für Windows zum Einzelplatz oder Server oder Arbeitsplatz klicken



► Auf **Ausführen** klicken

Ein Dialog zeigt das Herunterladen der Ordner und Dateien von TOPIX:8 auf Ihren Rechner an (Download). Ist dies erfolgt:

► Auf **Öffnen** klicken

Eine Sicherheitswarnung erscheint. Darin wurde der Herausgeber des Downloads nicht erkannt. Dies ist die TOPIX AG. Daher:

► Auf **Ausführen** klicken

Der Dialog Wichtige Hinweise erscheint:

Bei der Erstinstallation von TOPIX:8 wird ein neues Verzeichnis angelegt, in dem das Programm sowie die dazu gehörigen Dokumente abgelegt werden. Benennen Sie den Ordner nicht um, spätere Updates können so leichter durchgeführt und Hotlineanfragen zügiger beantwortet werden.



► Auf **Weiter >** klicken

Der Willkommen Dialog erscheint.  
Falls auf Ihrem Rechner noch Windows-Anwendungen laufen:

► Spätestens nun alle Windows-Anwendungen beenden

 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
---	--	--

**Willkommen**

Willkommen beim TOPIX8 2008-Setup-Programm. Dieses Programm installiert TOPIX8 2008 auf Ihrem Computer.

Sie sollten alle Windows-Anwendungen beenden, bevor Sie Setup starten. Klicken Sie auf 'Abbrechen', um Setup zu verlassen, und schließen Sie alle aktiven Anwendungen. Klicken Sie auf 'Weiter', um mit Setup fortzufahren.

**WARNUNG:** Dieses Programm ist durch Urheberrechtsgesetze und durch die Bestimmungen internationaler Verträge geschützt.

Unerlaubte Vervielfältigung oder Vertrieb dieser Software oder eines Teils werden zivil- und strafrechtlich verfolgt und mit dem höchstmöglichen Strafmaß bestraft.

< Zurück Weiter > Abbrechen

► Auf **Weiter >** klicken

Falls Quicktime für Windows 6.5 noch nicht installiert wurde, informiert der Setup Dialog, dass TOPIX:8 nicht ordnungsgemäß funktionieren könnte. In diesem Fall:

► Auf **Abbrechen** klicken.

► Quicktime für Windows, kostenlos unter [www.apple.com/quicktime/download](http://www.apple.com/quicktime/download) installieren. Danach TOPIX:8 erneut installieren.

In der TOPIX:8 Installation erscheint der Dialog Zielverzeichnis wählen. C:/Programme/TOPIX8 (...) (Jahr) wird als Zielverzeichnis der TOPIX Installation vorbelegt

**Zielverzeichnis wählen**

Setup installiert TOPIX8 2008 in folgendes Verzeichnis.

Um in dieses Verzeichnis zu installieren, klicken Sie auf 'Weiter'.

Um in ein anderes Verzeichnis zu installieren, klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie ein anderes Verzeichnis.

Wenn Sie TOPIX8 2008 nicht installieren wollen, klicken Sie auf 'Abbrechen', um Setup zu beenden.

Zielverzeichnis: C:\Programme\TOPIX8 2008 Durchsuchen..

Benötigter Speicher: 318272 K Verfügbarer Speicher: 13178432 K

< Zurück Weiter > Abbrechen

► Auf **Weiter >** klicken

Der Setup-Typ Dialog erscheint. *Typisch* installiert die gesamte Software. *Kompakt* installiert nur das Programm ohne Vorlagen und Beispieldateien. *Benutzerdefiniert* installiert die selbst gewählten Komponenten.

► **Typisch wählen und auf Weiter > klicken**

Der Programm-Ordner wählen Dialog erscheint. Vorgeschlagen wird der Programm-Ordner: TOPIX8 (Jahr) oder TOPIX8 Server (Jahr) oder TOPIX8 Arbeitsplatz (Jahr).

Damit spätere Updates leichter durchgeführt und Hotline Anfragen zügiger beantwortet werden können:

► **Diesen Ordner wenn möglich belassen und auf Weiter > klicken**

Der nächste Dialog fasst die Einstellungen zusammen. Damit kann die Installation wie zusammengestellt erfolgen:

 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
---	--	--

► Auf **Weiter >** klicken

Die Installation startet mit dem Kopieren der Dateien in den Programm-Ordner.  
Ein paar Minuten später ist TOPIX:8 installiert. Der Fertig Dialog erscheint

► Auf **Schließen >** klicken

Die Installation ist beendet. Die TOPIX:8 Programmdateien befinden sich im von Ihnen gewählten Programm-Ordner.  
Darin befindet sich auch die TOPIX8(...).exe für den Programmstart

☞ Haben Sie eine Serverversion mit Einzelplatzberechtigung erworben:  
► Jetzt die Einzelplatzversion installieren, wie unter Einzelplatz beschrieben, bevor Sie mit dem nächsten Arbeitsschritt fortfahren.

## Bestehende Programmversion auf TOPIX:8 aktualisieren

 TOPIX8 (...) Einzelplatz	 TOPIX8 (...) Server	 TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
---	--	---

► TOPIX beenden

► Alle Arbeitsplätze am Server ordnungsgemäß abmelden

► Alle Serverprogramme beenden

► Sicherungskopien Ihrer Datendateien anfertigen

Sollten Sie mehrere Mandanten in unterschiedlichen Datendateien führen:

► Jede Datendatei separat sichern

Der Programmordner sollte insbesondere nur das Programm TOPIX:8 sowie die dazu gehörenden Dateien enthalten.

► Verfahren Sie bei der Aktualisierung wie zur erstmaligen Installation unter Mac ab Seite 4 und unter Windows ab Seite 7 beschrieben.

► Wählen Sie ggf. den Ordner, in dem die zu aktualisierende Version von TOPIX:8 abgelegt ist.

## TOPIX:8 beenden

So können Sie TOPIX:8 beenden

1. Alle geöffneten Fenster in TOPIX:8 schließen
2. Unter Mac OS: Im Menü TOPIX:8 (...) > TOPIX8 (...) beenden wählen  
unter Windows: Im Menü Datei > Beenden wählen

## TOPIX:8 starten

		
TOPIX8 (...) Einzelplatz	TOPIX8 (...) Server	TOPIX8 (...) Arbeitsplatz
► In das jeweilige TOPIX:8 Programm bzw. in den jeweiligen Programmordner von TOPIX:8 wechseln und das TOPIX:8 Programm-Icon in das Dock bzw. auf den Desktop legen		
► Zum Programmstart das TOPIX:8 Programm-Icon doppelklicken		
		
TOPIX8	TOPIX8 Server	TOPIX8 Arbeitsplatz
Falls TOPIX:8 zum allerersten Mal gestartet wird, gibt es noch keine Datendatei mit Ihren Firmen-, Adress- und Kontendaten sowie der Kennung für Ihren Systemverwalter. Daher ist das Anlegen einer Datendatei mit Hilfe des nächsten Abschnitts durchzuführen.		
► Bitte mit dem nächsten Abschnitt „Datendatei beim erstmaligen Start ...“ forsetzen		
Sobald TOPIX:8 mit einer Datendatei gestartet wurde, wird beim nächsten Programmstart die letzt gewählte Dateidatei automatisch aktiviert. Alle Daten, die zwischen dem Start und dem Beenden von TOPIX:8 speichern, werden in der Datendatei gesichert.		
(Wenn Sie Daten nicht sofort in einer eigenen Datendatei anlegen wollen:		
► Doppelklick auf Programmsymbol und Taste «Alt» gedrückt halten		
Der Öffnen-Dialog zur Wahl einer Datendatei erscheint.		
► Z.B. im Ordner Beispieldateien > Elektro Meier GmbH 8.0 4.DD wählen)		


# Datendatei beim erstmaligen Start von TOPIX:8 mit Einrichtungsassistenten anlegen

Diese Methode zum Anlegen einer neuen Datendatei ist nötig für den erstmaligen Arbeitsbeginn von TOPIX:8.

 Im Mehrplatzbetrieb von TOPIX:8 muss diese Methode auf dem Serverrechner angewandt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Datendatei beim Start von TOPIX:8 neu anzulegen:

1. Programmsymbol klicken und dann Taste «Alt» gedrückt halten, bis der Öffnen Dialog erscheint



2. Auf **[Neu...]** klicken




3. Name der Datendatei eingeben, mit dem Einblendmenü den Ordner festlegen und auf **[Sichern]** (Mac OS) bzw. **[Speichern]** (Windows) klicken

Im Anmeldedialog ist der System Manager bereits vorbelegt

4. Ohne das Kennwort einzugeben auf **[OK]** klicken


Der Einrichtungsassistent erscheint.



5. Zum Start des Assistenten auf **[ ]** (Mac OS) bzw. auf **[Weiter]** (Windows) klicken




6. Ihre Adressdaten eingeben und auf **»** bzw. **Weiter** klicken



7. Die Daten des Systemverwalters eingeben und auf **»** bzw. **Weiter** klicken Sie werden zur Wiederholung der Kennwort Eingabe aufgefordert.

8. Kennwort Eintrag wiederholen



Merken Sie sich das Kennwort. Sie melden sich später damit in TOPIX:8 an.



- Der Einrichtungsassistent unterstützt die Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04. Andere Kontenrahmen sind auf Anfrage erhältlich. Datendateien, die auf anderen Kontenrahmen basieren, können nur manuell erstellt werden. Siehe hierzu den Abschnitt Manuelle Einrichtung im Kapitel Datendatei

9. Festlegen, mit welchem Kontenrahmen Sie arbeiten wollen, dann auf **»** bzw. **Weiter** klicken




10. Ihre Bankverbindung eingeben und auf **»** bzw. **Weiter** klicken



11. Festlegen, ob das Bankenverzeichnis importiert oder nur die eigene Bank angelegt werden soll, dann auf **»** bzw. **Weiter** klicken



12. Ihr Wirtschaftsjahr anlegen, dann auf **»** bzw. **Weiter** klicken



Diese Zusammenfassung zeigt alle Daten, die bei Erstellung der neuen Datendatei angelegt werden.

Falls Sie die Daten noch einmal ändern möchten:

Auf **»** (Mac OS) bzw. auf **Zurück** (Windows) klicken und Änderungen im jeweiligen Fenster vornehmen.

13. Auf **OK** klicken, um die Einrichtung Ihrer Datendatei abzuschließen.

Falls der Assistent die benötigte Vorlagendatei nicht findet, werden Sie in einem Dialog aufgefordert, diese zu öffnen. Die Vorlagendateien befinden sich normalerweise im Ordner TOPIX:8 > Vorlagen.

14. In den Ordner TOPIX:8 > Vorlagen wechseln und die Vorlage SKR03 oder Vorlage SKR04 (MacOS) bzw. Vorlage3.CBK oder Vorlage4.CBK (Windows) wählen und auf **Öffnen** klicken.


Die Datendatei ist eingerichtet.

Es erscheint der Anmeldedialog:




15. Melden Sie sich an (wie gerade bei Schritt 7 eingetragen)

Falls kein USB-Konfigurationsstecker angeschlossen ist oder dieser nicht leuchtet, erkennt TOPIX:8 keine gültige Lizenz. Dieser Dialog erscheint:



16. USB-Konfigurationsstecker anschließen oder die temporäre Lizenz- und Konfigurationsnummer (siehe Lieferschein/E-Mail/Rechnung) eingeben und auf **OK** klicken  
Kurz darauf erscheint TOPIX:8 am Einzelplatz im Grundzustand.

Im Mehrplatzbetrieb können Sie auf diese Situation treffen:

 <b>Mehrplatzbetrieb</b>  <b>TOPIX8 Server</b>	 <b>TOPIX8 Arbeitsplatz</b>
<p>Der Server zeigt das Prozessfenster mit angemeldeten Benutzern und laufenden Prozessen:  <b>TOPIX:8 Server</b> ist im Grundzustand.</p>  <p>Der TOPIX:8 Server sollte wegen Caching nicht beendet werden. Der Cache hält die häufig benutzten Daten im Arbeitsspeicher des Serverrechners vor. Durch Ausschalten des Servers gehen die Daten im Arbeitsspeicher verloren und müssen neu von der Festplatte geladen werden, wenn ein Zugriff auf diese erfolgt. Der Zugriff auf Daten im Arbeitsspeicher ist viel schneller als auf Daten von der Festplatte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Achten Sie darauf, dass das Server Programm im Vordergrund arbeitet, d.h. dass dieses das aktive Programm ist. Unter Mac OS erhalten Programme im Hintergrund weniger Prozessorleistung. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Geschwindigkeit führen.</li> <li>☞ Beachten Sie folgende Einstellungen, um Performance- oder Datenverlusten vorzubeugen:       <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mac</b> &gt; Systemeinstellungen &gt; Energie sparen &gt; Ruhezustand des Computers aktivieren auf Nie;</li> <li>&gt; Wenn möglich Ruhezustand der Festplatte(n) aktivieren: nicht markieren</li> </ul> </li> <li><b>Windows</b> &gt; Einstellungen &gt; Systemsteuerung &gt; Energieoptionen       <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Register Energieschemas Festplatten ausschalten: Nie;</li> <li>&gt; Register Ruhezustand &gt; Ruhezustand aktivieren: nicht markieren</li> </ul> </li> </ul>  <p style="text-align: center;">Windows</p>	<p>Falls sich der Arbeitsplatzrechner nicht im selben Netzwerkbereich wie der Server befindet, erscheint der Server eventuell nicht in der Serverliste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Auf Schaltfläche <b>[Andere]</b> klicken und eine geeignetes Serveradresse eingeben</li> <li>► Datenserver wählen, an dem Sie sich anmelden wollen:</li> </ul>  <p>► <b>TOPIX8.4DC</b> markieren und auf <b>OK</b> klicken</p> <p>Die Verbindung mit dem Server wird aufgenommen und das Programm erreicht nach kurzer Zeit den Grundzustand</p>

## Einen weiteren Arbeitsplatz installieren/freischalten

1. TOPIX:8 auf dem Arbeitsplatzrechner starten (siehe Seite 10)
2. Im Menü TOPIX8 (Mac) / Hilfe (Windows) > Über TOPIX8 wählen
3. Auf **Lizenz erweitern** klicken



4. Im folgenden Dialog die Lizenz- sowie Konfigurationsnummer eingeben und auf **OK** klicken

## Installation/Freischaltung eines Zusatzmoduls

Zusatzmodule erweitern die TOPIX:8 Programmfunctionen. Ist ein Zusatzmodul lizenziert, sind seine Menüs und Befehle ausführbar und seine Funktionen in den *Einstellungen* aufrufbar. Durch Freischaltung eines Moduls werden seine Menübefehle und Register freigegeben.

Eine Übersicht der TOPIX:8 Menüs mit der Zuordnung der Befehle zum jeweiligen Modul ist am Ende dieses Dokuments angehängt.

Wenn Sie nachträglich ein Zusatzmodul zu TOPIX:8 erworben haben, können Sie dieses Modul mit einer zugesandten Freischaltnummer im Menü TOPIX8 > Über TOPIX8 > **Lizenz erweitern...** freischalten.

### Aktivierung des Zusatzmoduls

Ist eine neue Programmversion Bestandteil der Lieferung, sollten Sie zuerst die Aktualisierung Ihrer bestehenden Programmversion durchführen, unabhängig davon, ob eine Lizenznummer oder ein Konfigurationsstecker enthalten war. Die Beschreibung zur Aktualisierung des Programms finden Sie ab Seite 9.



## Installation von Ghostscript (Windows)

An jedem Einzelplatz und an jedem Arbeitsplatzrechner, an denen pdf-Dokumente erstellt und/oder gedruckt werden sollen, ist die Installation von Ghostscript erforderlich

Für die automatische Erstellung von pdf-Dokumenten in TOPIX:8 unter Windows wird **Ghostscript** benötigt. Ghostscript ist ein Open-Source-Druckertreiber, der Postscript-Dateien erzeugt, die im Anschluss von TOPIX:8 in pdf-Dokumente konvertiert werden.

Da Ghostscript der GNU General Public License (GPL) unterliegt, dürfen wir dieses Programm nicht dem Lieferumfang von TOPIX:8 beifügen. Daher wurde ein Link zur aktuellsten Ghostscript-Version erstellt, die bereits unter TOPIX:8 getestet wurde und den Sie unter <http://www.topix.de/ghostscript/> geladen werden muss. Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation aktuelle Version von Ghostscript ist 8.63, die Installationsdatei heißt «gs863w32.exe».

Nachdem Sie das Installationsprogramm herunter geladen haben, führen Sie folgende Schritte aus, um Ghostscript auf Ihrem Rechner zu installieren und zu konfigurieren:

### Ghostscript installieren und konfigurieren

1. Das Ghostscript Installationsprogramm starten und den Anweisungen des Programms folgen. Nach Installation von Ghostscript, einen neuen Drucker einrichten:
2. Auf **Start** > Einstellungen > Drucker und Faxgeräte klicken
3. Im Menü Drucker > Drucker hinzufügen wählen
4. Auf der Willkommensseite des Druckerinstallations-Assistenten auf **Weiter >** klicken
5. Markieren bei: Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist  
Markierung entfernen bei: Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren und auf **Weiter >** klicken
6. Markieren bei: Einen neuen Anschluss erstellen, den Anschlusstyp Local Port wählen und auf **Weiter >** klicken
7. Den Anschluss benennen (einen kompletten Pfadname angeben, der auch den Namen der temporären Postscript-Datei enthält, z.B. «C:\Programme\TOPIXOrdner\Temp.ps»)  
**☞ Im Pfad darf kein Umlaut stehen, da sonst die PDF-Datei nicht gedruckt werden kann.**
8. Einen Hersteller und das Druckermodell wählen (Es ist nur wesentlich, einen farbfähigen Postscript-Drucker auszuwählen, also z.B. «HP Color Laserjet 5/5M PS».) Dann auf **Weiter >** klicken
9. Drucker sinnvoll benennen, z.B. «TOPIX PDF Drucker», und Nein (bei der Frage, ob der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll) markieren und auf **Weiter >** klicken
10. Markieren bei: Drucker nicht freigeben und auf **Weiter >** klicken.
11. Nein (zum Druck der Testseite) markieren und auf **Weiter >** klicken
12. Den Assistenten durch Klick auf **Fertig stellen** beenden
13. TOPIX:8 starten und im Menü Datei > Einstellungen auf das Register Kommunikation herunter rollen und auf Postscript Drucker klicken
14. Im Einblendmenü PDF-Drucker den soeben erstellten Drucker wählen, also z.B. «Mein PDF Drucker»
15. Neben dem Feld Ghostscriptverzeichnis auf **Setzen...** klicken.  
In der Ghostscript-Hierarchie im Ordner ...\\gs\\gs8.63\\bin die Datei gswin32c.exe wählen
16. In den Einstellungen auf **OK** klicken

## TOPIX:8 Menüs und deren Tastenkombinationen

Ablage/Datei		Bearbeiten		Stamm		Vorgang		Auswertungen	
Datendaten anlegen				Strg-Z	Strg-Alt-F	Kategorienlehrträge	Strg-Alt-I		
Datendaten wechseln				Strg-X	Strg-Alt-P	Korrespondenz	Strg-Alt-C		
Mandant anlegen				Strg-C	Strg-Alt-N	Intemeditaten	Strg-Alt-N		
Mandant wechseln				Strg-V	Strg-Alt-K	Kostenstellengruppen	<selbstdefinierte Arbeitsstätten>		
Programmbereich öffnen				Strg-O	Strg-Alt-#	KR-Gruppen	Arbeitsblätter	Strg-Alt-A	Kostenrechnung
Fenster schließen				Strg-W	Strg-Alt-#	Anlagengruppen	Auftragsabwicklung	Strg-Alt-B	KLR-Ausdrücke
Benutzer						Produktgruppen	Auftragsliste	Strg-Alt-C	KLR-Saldeste
Benutzerwechsel						Auswahlgruppen	Auftragsliste nach Wert	Strg-Alt-D	KLR-Schreibtisch
Wirtschaftsjahre						Perioden	Artikelsatz	Strg-Alt-E	<selbstdef. Dimensionen>
Bearbeitbar						Werte	Artikelsatz Spezial	Strg-Alt-F	Antlagenbuchhaltung
<selbst angelegte Wirtschaftsjahre>						Abteilungen	Kundenumsatz	Strg-Alt-G	Inventar Karte
Terminkalender						Bestellreferenzen	Provisionsabrechnung	Strg-Alt-H	Inventory Verzeichnis
Ergebnisübersicht						Einheiten	Basisliste	Strg-Alt-I	Buchungssätze
Wiederholen						Eröffnungsdaten	Prelliste	Strg-Alt-J	Anlagenstegelegel
Datenexport						Aufträge	Intrastat-Meldung	Strg-Alt-K	Alfa-Vorausschau
Zur Auftragsabwicklung						Lieferscheine	Intrastat-Meldung	Strg-Alt-L	Lohnbuchhaltung
Mandant sichern						Ausgangsrechnungen	Einkauf	Strg-Alt-M	Nebeneabrechnung
Mandant teilen						Bestellungen	Rückstandsliste	Strg-Alt-N	Lohnjournal
Außendienstdaten exportieren						Wareneingänge	Artikelumsatz	Strg-Alt-O	Lohnkosten
DATEV-Schnittstelle						Eingangsrechnungen	Intrastat-Meldung	Strg-Alt-W	Lohnkostenabrechnung
Kontenbeschaffung						Dispositive	Projektverwaltung	Strg-Alt-X	Lohnkostenjournal
EB-Werte						Lagerbewertungen	Leistungsnachweis	Strg-Alt-Y	Krankenkassen-Betragsnachweis
Buchungen						Artikelbewegungen	Leistungsauswertung	Strg-Alt-Z	Krankenkassen-Beitragsberechnung
IBAN Konvertierung						Geräte	Leistungssollvergleich		Nachweis für Versorgungswerk
>berichtsspezifische Exporte>							Jobplanung		Meldungen zur Sozialversicherung
Datenimport							Projektbericht		Kalenderübersicht
Von Auftragsabwicklung							Eröffnungszeit		Krankenkassen-Umsatz
Mandant wiederherstellen							Umsatzkontrolle		Umsatzliste
Außendienstdaten importieren							Projektauswertung		Projektauswertung
DATEV-Schnittstelle							Spezielle Auswertungen		Rechnungsbewertung
Kontenbeschaffung							Kostenstellenmatrix		Stellungssollvergleich
EB-Werte									Stellungssollvergleich
Buchungen									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Importe>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Exporte>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Importe>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Exporte>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Importe>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Exporte>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Importe>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Exporte>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Importe>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Exporte>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Importe>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten									Stellungssollvergleich
Oberfläche RMFW-Daten									Stellungssollvergleich
Oben/Unterfläche SUA-Druckdatei									Stellungssollvergleich
IBAN Konvertierung									Stellungssollvergleich
>berichtsspezifische Exporte>									Stellungssollvergleich
Datenimport									Stellungssollvergleich
Von Auftragsabwicklung									Stellungssollvergleich
Mandant wiederherstellen									Stellungssollvergleich
Außendienstdaten importieren									Stellungssollvergleich
DATEV-Schnittstelle									Stellungssollvergleich
Datenprüfen									Stellungssollvergleich
Lohn-Buchungssätze									Stellungssollvergleich
Postversand-Daten</td									